

Channel Selector (Selector de canales) Ino

Permite seleccionar cada uno de los canales RVA α de la imagen resultante, a partir de varias entradas (Source1,2,3,4).

--- Entradas ---

Source1 (Origen1)

Source2 (Origen2)

Source3 (Origen3)

Source4 (Origen4)

Es posible conectar una o más imágenes a ser procesadas.

Es posible conectar un máximo de cuatro imágenes.

--- Opciones ---

Red (Rojo)

Source (Origen)

Especifica la imagen de entrada a ser usada como canal Rojo.

Escoger entre Source1/Source2/Source3/Source4.

Es posible ingresar un valor entre 1 y 4.

El valor predefinido es 1.

Channel (Canal)

El canal de la imagen de origen a ser usado como canal Rojo,

Escoger entre Red/Green/Blue/Alpha (Rojo/Verde/Azul/Alfa).

El valor predefinido es Red.

Green (Verde)

Source (Origen)

Especifica la imagen de entrada a ser usada como canal Verde.

Las opciones son las mismas que para el "Origen del canal Rojo".

Channel (Canal)

El canal de la imagen de origen a ser usado como canal Verde,

Escoger entre Red/Green/Blue/Alpha (Rojo/Verde/Azul/Alfa).

El valor predefinido es Green.

Blue (Azul)

Source (Origen)

Especifica la imagen de entrada a ser usada como canal Azul.

Las opciones son las mismas que para el "Origen del canal Rojo".

Channel (Canal)

El canal de la imagen de origen a ser usado como canal Azul,
Escoger entre Red/Green/Blue/Alpha (Rojo/Verde/Azul/Alfa).
El valor predefinido es Blue.

Alpha (Alfa)

Source (Origen)

Especifica la imagen de entrada a ser usada como canal Alfa.
Las opciones son las mismas que para el "Origen del canal Rojo".

Channel (Canal)

El canal de la imagen de origen a ser usado como canal Alfa,
Escoger entre Red/Green/Blue/Alpha (Rojo/Verde/Azul/Alfa).
El valor predefinido es Alpha.